

**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ****AMELİYATHANE TEMİZLİK PLANI**

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.03.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	02

Bölüm	Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapılacak Alan	Kullanılacak Malzeme	Malzeme Özelliği	Uygulama Sıklığı	Yapan Kişi	Açıklamalar
STERİL ALAN AMELİYATHANE ODALARI	Günün son ameliyatından sonra Yüzey	-Dezenfektan - kompres bez	-Yer yüzey dezenfektanı(1/10 Çamaşır suyu=1 Litreye 100 Ml Çamaşır Suyu) -hızlı yüzey dezenfektanı	Günün son ameliyatından sonra	Ameliyathane Personeli	Ameliyat masası, sehpa, lambası, anestezi ekipmanı vb. ayrı ayrı kompreslerle silinir, temizden kirliye doğru dezenfeksiyon yapılır, işlem sonunda kompresler atılır. Elle ulaşılamayan yerlerde hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır.
	Günün son ameliyatından sonra Zemin	-Dezenfektan	-Yer yüzey dezenfektanı(10 Lt suya 100 Ml(1/100) Çamaşır Suyu)	Günün son ameliyatından sonra	Ameliyathane Personeli	Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılır. Paspasın arabasının temiz taraftaki kovaşında dezenfektanlı solüsyon, kirli taraftaki kovaşında su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanır. Paspaslama yapıldıktan sonra paspas dezenfekte edilir.
	Kreşuar ve Diş Üniti'nin Temizliği Ameliyat aralarında ve her ameliyatın sonunda yüzey	-Dezenfektan - kompres bez	-Yer yüzey dezenfektanı(1/10 Çamaşır suyu=1 Litreye 100 Ml Çamaşır Suyu) -Hızlı yüzey dezenfektanı	Ameliyat aralarında ve her ameliyatın sonunda	Ameliyathane Personeli	*Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılır. Her vakadan sonra Kreşuar, Ünit tablası, Reflektör, Ünit Tabla Kolları ve Aspiratör cam haznesi dezenfekte edilir. Ünit Hızlı Yüzey dezenfektanı ve kompres bez ile silinir. *Ameliyat aralarında odada bulunan yüzeylerde gözle görünür kirlenme yoksa yüzey dezenfektanı kullanılır. *Her ameliyattan sonra çıkan tüm çöpleri (ambalaj atıkları hariç) kırmızı atık torbalarına koyarak uzaklaştırılır. *Ambalaj atıkları mavi çöp poşetine koyularak uzaklaştırılır. * Örtüler, kompresler hemşire gözetiminde kontrol edilerek kirli sepetine koyularak uzaklaştırılır. Bu süreçte kullanılan ameliyat aletlerinin örtülerinin içine kalmamasına dikkat edilir, sayımı yapılır, dekontaminasyon odasına teslim edilir. Kirli sepetinde ki çamaşırlar yıkanmak üzere gönderilir, yıkanan örtüler sterilizasyon ünitesi tarafından teslim alınır.
	Ameliyat aralarında ve her ameliyatın sonunda zemin	-Dezenfektan	-Yer yüzey dezenfektanı	Ameliyat aralarında kirlenme oldukça ve her ameliyat sonunda	Ameliyathane Personeli	Yer yüzey dezenfektanlı(10 Lt suya 100 Ml(1/100) Çamaşır Suyu) solüsyonla paspaslama yapılır, paspas dezenfekte edilir.
	Çöp Kovaları	-Dezenfektan	-Yer yüzey dezenfektanı-Hızlı Yüzey Dezenfektanı	Kirlenme oldukça	Ameliyathane Personeli	Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı suyla veya Hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir ve kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir.



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AMELİYATHANE TEMİZLİK PLANI

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.03.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	02

Bölüm	Temizlik Yapılacak Alan	Kullanılacak Malzeme	Malzeme Özelliği	Uygulama Sıklığı	Yapan Kişi	Açıklamalar
STERİL ALAN AMELİYATHANE ODALARI	Haftalık ve aylık temizlik yüzey ve zemin	-Dezenfektan -Kompres bez	-Yer yüzey dezenfektanı(10 Lt suya 100 Ml(1/100) Çamaşır Suyu)	-Her haftanın cumartesi günü -Her ayın son cumartesi günü	Ameliyathane Personeli	* Haftalık Temizlik her hafta cumartesi günü saat 08 ile 12 arası yapılır. *Ameliyat faaliyetleri yoğunluğuna ve kontaminasyon durumuna göre ameliyathane her ayın son cumartesi günü acillerin dışında vaka olmadığında kapsamlı temizlik yapılır. *Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkartılır.İslak mop ile zemin temizliği yapılır. Kesinlikle kuru süpürme yapılmaz.*Ameliyathanenin tüm bölümlerinin temizliğinde her zaman 1/100 çamaşır suyu kullanılır. *Kapılar, pencereler, duvarlar, zemin, taşınamayan malzemeler dezenfektanlarla silinir.*Tavan lambaları, dış ünit, kreşuar, merkezi sistem aspiratörleri, dolaplar dezenfektanlı solüsyonla silinir(Kuru alanların temizliği Mavi bez ve mavi kova ile yapılır.Ameliyathanede kullanılan hiçbir temizlik malzemesi başka yerde kullanılmaz. *Dışarıya çıkarılan malzemeler tekerlekleri de dahil silinip içeri alınır ve yerleştirilir.
	Cerrahi el yıkama lavabosu Yüzey	-Deterjan -Ovma maddesi -Dezenfektan	-Hızlı Yüzey Dezenfektanı -Genel temizlik maddesi-Yer yüzey dezenfektanı	Günde 1 kez yapılır. İlk ameliyat öncesi. Kirlenme oldukça tekrarlanır.	Ameliyathane Personeli	Cerrahi el yıkama lavabosunu kaba kirlerinden sıvı deterjan, ovma maddesi ve su ile arındırdıktan sonra, dezenfektan solüsyon ile fırçalayarak temizlenir. Musluklar hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
	Post op odası Zemin	-Dezenfektan	-Yer yüzey dezenfektanı(10 Lt suya 100 Ml(1/100) Çamaşır Suyu)	Günde 2 kez yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanır.	Ameliyathane Personeli	Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “S” çizilerek yapılır.
	Ayılma odası Yüzey	-Dezenfektan - kompres bez	-Yüzey dezenfektanı -hızlı yüzey dezenfektanı	Günde 2 kez yapılır.Kirlenme oldukça tekrarlanır.	Ameliyathane Personeli	Tek kullanımlık (kompres) bez kullanılır.
STERİL ALAN AMELİYATHANE ODALARI TIBBİ CİHAZLAR	Tansiyon aleti manşonu	-Dezenfektan	-Hızlı Yüzey Dezenfektanı	Her kullanım sonrası	Ameliyathane Personeli	Çok kirli ve kontamine olursa sterilizasyona gönderilir. Ameliyathanede tek kullanımlık (kompres) bez kullanılır.
	Steteskop	-Dezenfektan-Hızlı yüzey dezenfektanı	-Hızlı yüzey dezenfektanı	Her kullanım sonrası	Ameliyathane Personeli	Ameliyathanede tek kullanımlık(kompres) bez kullanılır
	Aspiratör aleti cam haznesi	-Dezenfektan	Yer yüzey dezenfektanı veya Hızlı yüzey dezenfektanı	Her kullanım sonrası	Ameliyathane Personeli	Ameliyathanede tek kullanımlık (kompres) bez kullanılır. Aspiratör haznesindeki kan ve vücut sıvıları kreşuara dökülür.Sterilizasyon alet yıkama lavabosunda yıkanıp, hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilerek ameliyathaneye gönderilir.(Haznenin yıkandığı lavabo 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.)

**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ****AMELİYATHANE TEMİZLİK PLANI**

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.03.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	02

Bölüm	Temizlik Yapılacak Alan	Kullanılacak Malzeme	Malzeme Özelliği	Uygulama Sıklığı	Yapan Kişi	Açıklamalar
STERİL OLMAYAN ALAN GENEL ALANLAR	Koridor Zemini	-Dezenfektan	-Yer yüzey dezenfektanı	Günde 2 kez yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanır.	Ameliyathane Personeli	Bu alanda kullanılan paspas arabası ve temizlik malzemeleri steril alanda kullanılmaz
	Kapı ve kapı kolları, duvarlar	-Deterjanlı su, -çamaşır suyu	-Sıvı genel temizlik maddesi -%1 çamaşır suyu (1 litre suya 10cc çamaşır suyu)	Günde 1 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanır. Duvarlar ayda bir temizlenir.	Ameliyathane Personeli	Mavi kova, mavi bez
	Otomatik Kapı Camları	Deterjanlı su, uygun renk kodlu bez	Cam temizleme maddesi	Haftada 1 kez	Ameliyathane Personeli	Mavi kova, mavi bez
	Tavan	Deterjanlı su,	Sıvı genel temizlik maddesi	Ayda 2 defa	Ameliyathane Personeli	Mavi kova, mavi bez Nemli bez ile silinir.
	Lavabo, musluklar ve WC	Deterjan – su Cif Çamaşır suyu	-WC yüzey temizlik maddesi, minaralli sıvı ovma maddesi, -%1 çamaşır suyu (1 litre suya 10cc çamaşır suyu)	Günde 3 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.	Ameliyathane Personeli	*WC ve kapıları : Mavi bez – Mavi kova *Önce tuvaletin içine cif ve yüzey temizlik maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile temizlenmelidir. *Tuvalet zemini ovulup yıkandıktan sonra kurumaya bırakılmalıdır.Klozetin dış kısmı ve sifon tankı Kırmızı bez – Kırmızı Kova ile silinir *Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır. * Tuvalet ve lavabolar her gün bir defa %1'lik çamaşır suyu ile temizlenmelidir.Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır.El yıkama lavabolarının tezgahı Sarı bez –Sarı Kova ile silinir.(Tuvalette kullanılan temizlik malzemeleri başka hiçbir bölüm temizliğinde kullanılamaz.)
	Hasta sedyeleri	-Dezenfektan	-Hızlı Yüzey Dezenfektanı	Her hastadan sonra	Ameliyathane Personeli	Mavi kova, mavi bez
	Çamaşır arabası,	- Yüzey dezenfektanı -Alkol	Yüzey dezenfektanı	Günde en az 1 defa ve kirlenme oldukça.	Ameliyathane Personeli	Mavi kova, mavi bez

NOT: Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik:

- * Eldiven giyilir.
- * Hemen kâğıt havlu ile kaba kiri alınıp kırmızı tıbbi atık poşetine atılır.
- * Kan dökülen alan zeminde ise; yer yüzey dezenfektanı, duvar yada yüzeyde ise; yüzey dezenfektanı veya hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
- * Ortamda cam kırıkları var ise öncelikle faraş ile kırıklar toplanarak sarı renkli delici kesici alet kutusuna atılır.
- * Tüm Yıkanebilir ve Silinebilir Yüzeylerin Dezenfeksiyon İşlemlerinde **1/10 çamaşır suyu(1 Litre suya 100 ml çamaşır suyu) veya hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır.**
- * 10 litre suya 100 Ml çamaşır suyu konularak solüsyon elde edilir.Tüm Temizlik İşlemleri İçin Mutlaka Kişisel Koruyucu Ekipmanın Giyilmesi Zorunludur.
- * Başka dezenfektanlarla karıştırılmadan kullanılacaktır. El –Yüz-Göz temasından Kaçınılmalıdır.
- * **Ameliyathane Hizmetlerinin verildiği alanlar yüksek riskli alanlardır.**
- * **Hepatit B, Hepatit C, HIV ve diğer enfekte hastaların ameliyatlarından sonra ameliyat odalarının temizliğinde standart temizlik kuralları uygulanır. Bu hastalar için odaların kapatılmasına veya özel bir temizliğe ihtiyaç yoktur.**



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AMELİYATHANE TEMİZLİK PLANI

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.03.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	02

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onay
Kalite Yönetim Birimi Betül SOYLU NORİSTANİ	Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Sera DERELİOĞLU	Dekan Prof. Dr. Recep ORBAK